



OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK - VITOMARCI

Prenos in namestitvev Windows 10 Education Upgrade za učence

Spoznali bomo postopek, kako iz interneta prenesemo Windows 10 Education in naredimo namestitveni medij na USB ključku, iz katerega lahko kasneje namestimo Windows 10 Education Upgrade.

Predeen začnete:

- se prepričajte, da imate:
 - vaš ključ izdelka za Windows 10 Education (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx),
 - zanesljivo internetno povezavo (morda boste morali plačati za prenos podatkov vašemu ponudniku internetnih storitev),
 - dovolj prostora na voljo za shranjevanje podatkov v računalniku, USB-ju ali zunanjem pogonu za prenos datotek,
 - prazen USB pogon z vsaj 8 GB prostora ali prazen DVD (in DVD zapisovalnik), če želite ustvariti večpredstavnost. Priporočamo, da uporabite prazen USB ali prazen DVD, ker bo vsa vsebina na njem izbrisana,
 - če zapečete DVD iz datoteke ISO in če vam sistem javi, da je datoteka slike prevelika, boste morali uporabiti dvoslojni DVD-medij (DL).


Preberite še sistemske zahteve za izdelek, ki ga prenašate:

- [Windows 10](#)

USTVARJANJE NAMESTITVENEGA USB MEDIJA Windows 10 Education

VIDEO VODIČ: <https://youtu.be/I4jX0dpw9FE>

1



Za **pripravo USB ključka** za namestitev Windows 10 potrebujete orodje **Media Creation Tool**.

Orodje je **brezplačno** in ga dobite na strani:

<https://www.microsoft.com/en-us/software-download/vlacademicwindows10>

ALI


<https://www.microsoft.com/sl-SI/software-download/vlacademicwindows10>

OBIŠČITE STRAN: <https://www.microsoft.com/sl-SI/software-download/vlacademicwindows10>

In kliknete na

Prenesi orodje

2



Kliknite na gumb **Prenesi orodje**, da program shranite na svoj računalnik.

Če ste v dvomih, katero verzijo izbrati, izberite možnost 32-bitna različica, saj ta deluje tudi na 64-bitnih sistemih.


Priporočamo

64

Ali uporabljate 32-bitni ali 64-bitni operacijski sistem

Velikokrat najdemo programe, ki od nas zahtevajo informacijo, ali uporabljamo 32-bitni ali 64-bitni sistem. Tokrat bomo spoznali tri načine, kako lahko to hitro preverimo.


3




Po prenosu zaženite **Media Creation Tool**.

V prvem koraku izberite možnost **Create installation media for another PC**.

4




V naslednjem koraku **izberite jezik** ter **verzijo Windows 10**, za katero želite pripraviti namestitveni USB ključek.



Če ste orodje zagnali na računalniku, kjer je že nameščen sistem Windows, vi pa želite namestiti sistem na drug računalnik, označite opcijo **Ustvari namestitveni medij za drug računalnik**.

5

 Namestitveni program za Windows 10

Nato izberite možnost **USB flash drive**, kar pomeni, da se bo **namestitev za Windows 10 shranila na USB ključek**.

Izberite, kateri medij

Če želite Windows 10 namestiti na drugo particijo, m

Če želite, lahko v tem koraku izberete tudi možnost **ISO file**. To datoteko lahko nato posnamete na DVD in Windows 10 namestite s pomočjo DVD enote.

Pogon USB

Velik mora biti vsaj 8 GB.

Datoteka ISO

Datoteko ISO boste na DVD zapisali pozneje.

6

Izberite pogon USB

Sedaj samo še izberite **črko pogona**, kjer se nahaja vaš **USB ključek**.

Datoteke na pogonu USB bodo izbrisane. Če jih želite


V računalnik morate seveda imeti vstavljen USB ključek, ki naj bo velikosti vsaj 4 GB.

[Osveži seznam pogonov](#)

Izmenljivi pogoni

F: (OS_CER)

7


 Namestitveni program za Windows 10

Pričel se bo **prenos namestitve**.

Prenašanje sistema

Ker je namestitev velika in se prenaša iz interneta, ta korak lahko traja kar nekaj časa.

Še naprej lahko uporabljate računalnik.

 Napredek: 3 %

8


 Namestitveni program za Windows 10

Po prenosu se bodo instalacijske datoteke avtomatsko zapisale na **USB ključek**, ki je sedaj **pripravljen**, da ga uporabite **za svežo namestitev Windows 10**.

Pogon USB je pripravljen

FA

9




Sedaj **ponovno zaženite računalnik**, na katerega želite namestiti Windows 10.

Takoj po zagonu izberite, da želite **system zagnati iz USB ključka**.

Običajno se za prikaz menija za izbiro zagona pritisne tipka F10 ali F12.

10



Windows 10 lahko sedaj namestite po običajnem postopku, kot je to opisano v lekciji

Priporočamo



Namestitev Windows 10

V lekciji so predstavljeni vsi koraki, ki so potrebni za uspešno namestitev operacijskega sistema Windows 10.

NAMESTITEV Windows 10 Education

VIDEO VODIČ: <https://youtu.be/GPJHwf6JRQc>




Za namestitev Windows 10 potrebujete namestitveni DVD ali namestitveni USB ključek.

Vstavite DVD v računalnik in ga ponovno zaženite.

Takoj po zagonu računalnika se bo prikazalo obvestilo *Press any key to boot from CD*.


Če sporočila ne vidite, potem boste morali nastavljati BIOS oz. UEFI. Za več vprašanj se obrnite na forum.

Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici.



V prvem oknu, ki se pojavi, nastavite Jezikovne nastavitve.

Pri **Time and currency format** izberite **Slovenian** in kliknite na gumb **Next**.






Prikazalo se bo novo okno, kjer kliknete **Install now**.




Pozabljeno Windows geslo

V primeru, da ste pozabili vaše geslo za dostop do Windows sistema, ga boste lahko s pomočjo te lekcije ponovno nastavili na poljubno vrednost.

Priporočamo






Po meri: namestite le Windows (napredno)
 S to možnostjo datotek, nastavitev in programov ne pr particije in pogone, zaženite računalnik z namestitveni priporočamo, da varnostno kopirate datoteke.

V naslednjem koraku imate dve možnosti namestitve.

Če izberete možnost **Nadgradnja**, potem bo sistem naredil **nadgradnjo obstoječega Windows sistema**, v kolikor bo to mogoče.

Če pa Windows 10 sistem nameščate na nov računalnik ali pa želite čisto **svežo namestitev**, izberite možnost **Po meri**.



V tem oknu se spodaj nahajajo tudi **napredne možnosti**.

Tako lahko obstoječi **disk formatirate** ali pa **ustvarite dodatne particije** na disku.

Below the text, there are four icons: 'Izbriši' (trash can), 'Formatiraj' (floppy disk), 'Noyo' (sun icon), and 'Razširi' (two overlapping disks).

Nameščanje sistema Windows

Stanje




- ✓ Kopiranje datotek sistema Windows
- Pripravljanje datotek za namestitev (6%)**
- Nameščanje funkcij
- Nameščanje posodobitev
- Dokončevanje



Ko ste izbrali disk, se bo **namestitev pričela**.

Postopek namestitve običajno traja med 10 do 20 minut.


Po namestitvi se bo računalnik ponovno zagnal.





Po končanem kopiranju datotek sistema Windows, še pred ponovnim zagonom računalnika, **odstranite** USB ključek.




Izberete regija: **Slovenija** in **slovenska** razporeditev tipkovnice



V kolikor se želite vpisati z Microsoftovim računom lahko to storite, vendar **priporočam**, da kliknete **Uporabi pridružen domeni** in tako ustvarite lokalnega uporabnika (v nadaljevanju sledijo navodila za to izbiro).



Vnesite poljubno uporabniško ime in geslo (če pri geslu pritisnete enter oz. naprej **ne boste nastavili gesla**).




Sledi nekaj nastavitvev, za katere se sami odločite kako jih boste nastavili in vsakič kliknite **Sprejmi**.


Postopek lahko traja nekaj minut

Ne izklopite računalnika


Ste že skoraj pri koncu. Počakajte par trenutkov in **ne poskušajte** ponovno zagnati oz. izklopiti računalnika.



V kolikor boste zagledali namizje, ste **uspešno namestili** nov sistem **Windows 10 Education**.



V kolikor v začetku namestitve še niste vpisali serijske številke, je čas, da to storimo sedaj. Kliknite na **start ikono** (v skrajnem levem spodnjem kotu) in začnite tipkati »aktiv« in sistem bo sfiltriral iskalni kriterij -> **Nastavitve za aktiviranje**, kliknite.



Kliknite **Spremeni ključ izdelka**. Odprlo se bo novo pojavno okno, kjer **vnese**te ključ, ki ste ga **predhodno prevzeli in shranili na varno mesto** (navodila za brezplačen prevzem licence Windows 10 Education Upgrade za učence pa najdete [TUKAJ](#)).